

Prerrequisitos.

Debe tener un módem conectado y configurado correctamente en su PC.

Crear un Acceso Telefónico a Redes para la conexión con el Ayuntamiento de Valencia.

Vaya a “Inicio -> Panel de Control”:




figura 1

Haga doble click sobre “Conexiones de red”. Le aparecerá la ventana de la figura 2:




figura 2

Al pulsar sobre “Crear una conexión nueva” del menú de la izquierda, le aparecerá la siguiente ventana:




figura 3

Pulse sobre “Siguiente >” para pasar a la ventana de la figura 4:




figura 4

Deberá seleccionar la opción “Conectarse a Internet” y pulsar el botón “Siguiente >” para pasar a la ventana de la figura 5:




figura 5

Seleccione la opción “Establecer mi conexión manualmente” y pulse sobre el botón “Siguiente >”. Pasaremos a la siguiente ventana:




figura 6

Seleccione la opción “Conectarse usando un módem de acceso telefónico” y pulse sobre el botón “Siguiente >”:




figura 7

Escriba el nombre que desee para la conexión (Nombre de ISP) en la ventana de la figura 7 y pulse sobre el botón “Siguiete >”:




figura 8

Introduzca el “Número de teléfono”, que deberá ser obligatoriamente el que se indica en la figura 8 (963259999) y a continuación pulse en el botón “Siguiete >” para continuar en la ventana de la figura 9:




figura 9

En esta ventana deberá introducir “ayuntamiento” como **Nombre de usuario** y “valencia” tanto en **Contraseña** como en **Confirmar contraseña**.

Pulse el botón “Siguiete >” para continuar en la siguiente ventana:




figura 10

Pulse el botón “Finalizar” para cerrar el asistente de conexión.

Configurar el Acceso Telefónico creado.

Una vez creado, podemos modificar la configuración de la conexión. Para ello, ir a “Inicio-> Panel de Control” y hacer doble click sobre “Conexiones de red” para abrir la siguiente ventana:




figura 11

Sobre la conexión de Acceso telefónico correspondiente pulsar el botón derecho del ratón para que nos aparezca un menú y seleccionar la opción “propiedades”. Se nos abrirá la ventana de la figura 12.1:




figura 12.1

El módem dependerá en cada caso del que tengamos instalado en nuestro ordenador. El Número de teléfono ya se indicó que debe ser ese necesariamente.

A continuación se muestra la forma habitual en la que deben quedar el resto de opciones en cada una de las pestañas, en las figuras 12.2, 12.3, 12.4 y 12.5:




figura 12.2





figura 12.3



Los elementos de esta lista dependerán de la instalación de su ordenador aunque obligatoriamente deberá aparecer el "Protocolo Internet (TCP/IP)".

figura 12.4




figura 12.5

Por último, vuelva a la pestaña de la figura 12.4, marque la línea de “Protocolo Internet (TCP/IP)”, pulse sobre el botón “Propiedades” y verifique que se corresponde con la información que aparece en la figura 13:




figura 13

Una vez hecho esto podemos pulsar en “Aceptar” hasta cerrar todas la ventanas.

Iniciar la conexión.

Para iniciar la conexión, haga doble click sobre el acceso telefónico creado. Se le abrirá la ventana de la figura 14:




figura 14

Verifique que el Nombre de usuario y el número de teléfono son correctos y pulse sobre "Marcar" para iniciar la conexión.